

Wysyłka wiadomości poprzez SMTP - Wordpress

Karina Guzik - 2019-03-06 - 0 Comments - in WordPress

Pobierz, zainstaluj i włącz wtyczkę [Easy WP SMTP](#). Po jej uruchomieniu, przejdź do opcji Ustawienia->Easy WP SMTP.

From Email Address - wpisz swój adres skrzynki pocztowej

From Name - uzupełnij nazwę, która będzie wyświetlać się odbiorcy jako nadawca po otrzymaniu wiadomości

SMTP Host - smtp.zenbox.pl


Type of Encryption - wybierz opcję TLS, aby korzystać z bezpiecznego przesyłania zaszyfrowanych danych

SMTP Port - 587

SMTP Authentication - Yes

SMTP Username - ponownie wpisz adres skrzynki pocztowej

SMTP Password - hasło do skrzynki pocztowej



The screenshot shows the 'Easy WP SMTP' settings page in a WordPress dashboard. The left sidebar contains navigation options like 'Strony', 'Komentarze', 'Formularze', 'Wygląd', 'Wtyczki', 'Użytkownicy', 'Narzędzia', and 'Ustawienia'. The main content area is titled 'General Settings' and includes the following fields:

- From Email Address:** kontakt@mojastrona.stronazen.pl
- From Name:** Moja Strona
- SMTP Host:** smtp.zenbox.pl
- Type of Encryption:** TLS (selected)
- SMTP Port:** 587
- SMTP Authentication:** Yes (selected)
- SMTP Username:** kontakt@mojastrona.stronazen.pl
- SMTP Password:** (masked with asterisks)

Po wpisaniu ustawień, możesz wysłać wiadomość testową.

Powiązane artykuły:

- [Włączenie wysyłki wiadomości za pośrednictwem autoryzacji SMTP](#)
- [Jak zainstalować wtyczkę do WordPress w formacie .zip ?](#)
- [Jak ustawić podgląd witryny na Facebooku - Wordpress](#)
- [Optymalizacja WordPress](#)

- [Jak zmienić hasło administratora Wordpress?](#)