


Konfiguracja klienta Opera Mail

Bartosz Gadzimski - 2019-03-13 - 0 komentarzy - W: Konfiguracja programów pocztowych

W celu dodania obsługi nowej skrzynki pocztowej rozwiń **Menu Opera Mail** znajdujące się w lewym górnym rogu programu i wybierz z menu **Konta pocztowe**.

W nowo otwartym oknie wybierz przycisk **Dodaj**, a następnie w oknie tworzenia nowego konta pocztowego zaznacz **Poczta** i kliknij przycisk **Dalej**.



W kolejnym oknie tworzenia nowego konta wpisz swoje **Imię i Nazwisko** oraz podaj własny **Adres e-mail** do obsługi poczty.

Tworzenie nowego konta

Imię i nazwisko

Jan Kowalski

Adres e-mail

poradnik@poczta.stronazen.pl

Organizacja

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc

W następnym oknie w polu **Użytkownik** podaj pełny adres e-mail, ustawione przez siebie hasło do poczty oraz wybierz rodzaj konta pocztowego **IMAP**.

Tworzenie nowego konta

Użytkownik

poradnik@poczta.stronazen.pl

Hasło

.....

Wybierz rodzaj konta pocztowego

Zwykłe konto (POP)

IMAP

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc

W kolejnym oknie tworzenia nowego konta podaj dane do serwera poczty przychodzącej

oraz serwera poczty wychodzącej oraz ustaw tryb połączenia.

Serwer poczty przychodzącej: **imap.zenbox.pl**

Serwer poczty wychodzącej: **smtp.zenbox.pl**

Pamiętaj: przy serwerze poczty przychodzącej zaznacz opcję: **Używaj bezpiecznego połączenia (TLS)**

Tworzenie nowego konta

Serwer poczty przychodzącej

imap.zenbox.pl

Używaj bezpiecznego połączenia (TLS)

Serwer poczty wychodzącej

smtp.zenbox.pl

Używaj bezpiecznego połączenia (TLS)

< Wstecz Zakończ Anuluj Pomoc

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk **Zakończ**

W kolejnym kroku w oknie **Zarządzaj kontami** zaznacz nowo dodane konto i kliknij w przycisk **Właściwości**

W oknie **Właściwości konta** przejdź do zakładki **Serwery**, a następnie wprowadź w **Serwerze poczty wychodzącej (SMTP)** ustawienia **Port** na **587**

Właściwości konta

Ogólne Serwery Odbieranie Wysyłanie IMAP

Serwer poczty przychodzącej (IMAP)

Serwer:

Port: Bezpieczne połączenie (TLS)

Uwierzytelnienie:

Użytkownik:

Hasło:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

Serwer:

Port: Bezpieczne połączenie (TLS)

Uwierzytelnienie:

Użytkownik:

Hasło:

OK Anuluj Pomoc

Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk **OK**.

Poczta jest już skonfigurowana i gotowa do wysyłki/odbierania wiadomości.

Powiązane artykuły:

- [Jaki jest limit załącznika?](#)
- [Przekierowanie poczty z konta pocztowego na inny adres e-mail](#)
- [Jakimi limitami objęta jest skrzynka pocztowa?](#)
- [Czy istnieje możliwość korzystania ze skrzynki e-mail kiedy hosting wygaś?](#)
- [Konfiguracja programów pocztowych](#)
- [Zmiana hasła do skrzynki pocztowej z poziomu Panelu Klienta](#)

