

## Konfiguracja programów pocztowych

Bartosz Gadzimski - 2019-02-14 - 1 komentarz - W: Informacje podstawowe

Aby poprawnie skonfigurować klienta pocztowego należy użyć poniższych parametrów połączenia:

**Nazwa użytkownika:** pełen adres e-mail przykład@przykładowa\_domena.pl

**Serwer poczty wychodzącej SMTP:** smtp.zenbox.pl port 587 z i bez TLS (w przypadku opcji z TLS jeśli jest dostępna należy wybrać STARTTLS)

**Serwer poczty przychodzącej IMAP:** imap.zenbox.pl port 143 lub 993 dla SSL

**Serwer poczty przychodzącej POP3:** pop3.zenbox.pl port 110 lub 995 dla SSL

Należy również użyć opcji **Autoryzacja SMTP**.

### Powiązane artykuły:

- [Jaka jest różnica między POP3 a IMAP?](#)
- [Konfiguracja aplikacji Thunderbird w systemie Windows](#)
- [Konfiguracja klienta Thunderbird w systemie OS X](#)
- [Konfiguracja aplikacji Mail w systemie OSX](#)
- [Konfiguracja aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS](#)
- [Konfiguracja klienta Opera Mail](#)
- [Konfiguracja Microsoft Outlook w systemie Windows](#)
- [Konfiguracja aplikacji TheBat! w systemie Windows](#)

### Komentarzy (1)

---

Łukasz  
20.01.2019  
22:21:46

Witam. Nie mogę z konfigurować konta pocztowego z telefonem.  
Poniżej wypisałem dane, które wpisałem w okna.  
Nazwa : l.stachowiak@gkstarnovia.pl  
Serwer : imap.zenbox.pl  
port : 143  
Typ zabezpieczeń : brak  
Prefiks : 143  
Błąd konfiguracji konta.

Instalacja nieudana. Możliwe przyczyny: Nieprawidłowa nazwa lub hasło. Usługa IMAP/SMTP jest wyłączona. Włącz ją i spróbuj ponownie.